PADS 3.1 Pro SR1 – auf permanenten virtuellen Key umstellen

Jahreslizenzen in einen permanenten virtuellen Key umwandeln

Die Aktivierung Ihrer PADS 3.1 Lizenz erfolgt durch einen physikalischen PADS-Dongle an Ihrem PADS Server PC in Verbindung mit einem jährlich zu erneuernden Key (welcher von uns automatisch zum Jahresende geliefert wird), oder durch die Installation eines permanenten virtuellen Keys. Bei diesem permanenten virtuellen Key wird kein Dongle mehr benötigt und die jährliche Erneuerung entfällt. Beim Aktivieren wird eine Prüfsumme über die Hardware gebildet und mit dem neuen PADS Produktkey verknüpft.

PADS Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuste PADS 3.1 Pro SR1 Version installiert haben. Sie erhalten die Version unter:

http://www.netdisplaysystems.com/downloads/software/pads31sr1/pads31sr1_cd.zip

Aktivierung des permanenten virtuellen Keys

- 1. Starten Sie den PADS Lizenz Assistenten.
- 2. Auf der Seite mit dem Überblick über Ihre bestehenden Lizenzen klicken Sie auf Virtual Key.



3. Klicken Sie auf Save Activation File, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Save.



- 4. Senden Sie diese Datei an sales@netdisplaysystems.com.
- 5. Ihre Lizenzdatei wird von Net Display Systems verarbeitet und Sie erhalten eine Aktivierungsdatei zurück.
- 6. Speichern Sie diese Datei auf Ihrem Computer.
- 7. Klicken Sie Finalize Activation und wählen Sie die Aktivierungsdatei aus.



8. Beenden Sie den PADS Lizenz Assistenten.

HINWEIS: Nach Beendigung des Lizenzassistenten kann es bis zu 1 Minute dauern, bis der PADS Server die neue virtuelle Lizenz erkannt hat. Bei Veränderung Ihrer Hardwareumgebung oder des Betriebssystem muss eine neue Aktivierung erfolgen, PADS liefert Ihnen dann eine Meldung, dass der Sever ein Lizenzproblem

verursacht und Sie 5 Tage Zeit zur Reaktivierung haben.

